

Breve guida per la configurazione di MS-Outlook

Aprire MS-Outlook, dalla voce di menu *File* selezionare *Impostazioni account*, si aprirà la finestra che permette la configurazione degli account.

Se scegliamo l'account (il doppio click ci apre la finestra con le impostazioni precedentemente inserite) da modificare oppure *Nuovo* per inserire un nuovo account vediamo l'immagine qui sotto.

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente
Nome:
Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server
Tipo account:
Server posta in arrivo:
Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso
Nome utente:
Password:
 Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

 Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Un breve commento sui campi da riempire:

- Nome
 - o È visualizzato nei messaggi assieme all'indirizzo di posta elettronica del mittente
- Indirizzo di posta elettronica
 - o L'indirizzo di posta elettronica del mittente
- Tipo di account
 - o POP3 – crea cartelle in locale
 - o IMAP – visualizza le cartelle del server senza scaricare la posta in locale
- Server della posta in arrivo
 - o pop3.crea.gov.it (se il Tipo di account è POP3 come nell'immagine)
 - o pop3s.aruba.it (se il Tipo di account è POP3 come nell'immagine)
 - o imap.crea.gov.it (se il Tipo di account è IMAP)
 - o imaps.aruba.it (se il Tipo di account è IMAP)
- Server della posta in uscita (SMTP)
 - o smtp.fastweb.it (è praticamente obbligatorio dalle strutture collegate su linea fastweb SPC)
 - o smtp.crea.gov.it (da altre locazioni)
 - o smtps.aruba.it (è l'alternativa per configurare la posta sugli smartphone)
- Recapita messaggi in
 - o È consigliabile utilizzare un file di dati Outlook per ogni account configurato per evitare che tutta la posta arrivi in un'unica cartella Posta in arrivo

Selezioniamo **Altre impostazioni ...**


The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Generale' tab selected. The 'Server della posta in uscita' tab is also visible. The 'Account di posta' field contains 'nome.cognome@crea.gov.it'. The 'Altre informazioni utente' section has empty fields for 'Organizzazione:' and 'Indirizzo risposte:'. The 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom.

... e riempiamo le schermate successive
...

è solo un campo interno ad Outlook,
serve per distinguere, in presenza di più
indirizzi configurati, i vari account

The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Server della posta in uscita' tab selected. The 'Generale' tab is also visible. The 'Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione' checkbox is checked. The 'Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo' radio button is selected. The 'Nome utente:' and 'Password:' fields are empty. The 'Memorizza password' checkbox is checked. The 'Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)' checkbox is unchecked. The 'Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi' radio button is selected. The 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom.

NON INSERIRE LA SPUNTA PER IL SERVER smtp.fastweb.it; va invece inserita nel caso si configuri l'account da utilizzare fuori dalle strutture collegate. In quel caso, lasciamo la selezione su *Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo*



Cliccando il tasto valori predefiniti avremo:

- Server della posta in arrivo
 - o **110** se POP3
 - o **143** se IMAP
 - o **993** se IMAPS
 - o **995** se POP3S
- Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
 - o Spuntare solo per IMAPS
- Server posta in uscita (SMTP)
 - o **25** per *smtp.fastweb.it* e *smtp.crea.gov.it* (quest'ultimo da usare fuori dalle strutture)
 - o **465** per *smtps.aruba.it* (da usare fuori dalle strutture)
- Utilizzare il tipo di una connessione crittografata seguente
 - o **Nessuna** per *smtp.fastweb.it* e *smtp.crea.gov.it* (quest'ultimo da usare fuori dalle strutture)
 - o **SSL** per *smtps.aruba.it* (da usare fuori dalle strutture)

Diamo OK e completiamo la configurazione con il test dell'account.

I parametri per la configurazione della posta elettronica @entecra.it utilizzati durante questa configurazione sono validi per tutti i client di posta elettronica.